

# 直通物联专线通-用户端——安装使用指南

(Windows 版)

## 一、软件下载和安装

直通物联专线通用户端分为 Windows、MacOS、安卓和 iOS 版本。可以从直通物联科技有限公司官网（[www.ztone-iot.com](http://www.ztone-iot.com)）下载。步骤如下：

**第一步：**在官网找到“用户端软件下载”，点击下图红色选择框，承诺用于合法用途，再点击选择“Windows 电脑”。



**第二步：**根据用户 Windows 电脑的类型，分别有“64 位 Windows 电脑”、“32 位 Windows 电脑”和“Arm 架构 Windows 电脑”可选，目前最常见的是 64 位 Windows 电脑，选择对应的链接完成下载。


**第三步：**下载完安装文件之后，打开安装文件，一路保持默认选项即可，完成安装。


## 第四步：授权获得和配置

物联专线通用户端的授权，用户无需注册即可获取并使用，但必须通过手机号验证，有 1 个月的试用授权。每个手机号只能获得一个授权，可以用于安卓，iOS，Windows 和 MacOS 环境。

授权可重复多次下载，仅供本人使用，可部署在多台设备上，但同一时间仅能在一台设备使用，若多台设备同时使用一个授权，会导致授权失效。

(1) 在官网找到“用户端授权下载”，如下图所示：





(2) 验证手机号：输入手机号，点击「获取验证码」按钮。获得验证码之后，输入验证码进行验证。

(3) 验证成功后，点击承诺确认，承诺用于合法用途。对于 Windows 电脑，选择“Windows 桌面板授权”下载对应的授权文件，并保存在本地。

(4) 下载好的授权文件可以在本地看到，文件格式为“验证手机号-系统版本.license”，之后在软件中需要导入该授权文件，如下图所示：


 180[REDACTED]-windows.license



(5) 运行物联专线通软件：点击图标运行物联专线通程序，如遇到 Windows 系统常见的用户账户确认界面，选择“是”。



(6) 运行物联专线通之后，点击“网络配置”，进入配置界面，点击“导入授权”，选择刚才下载好的、以存放在本地的授权文件，即可导入该授权，导入成功后会有授权导入成功提示。如下图所示：



## 二、专线组网

物联专线通是使用深圳直通物联科技有限公司物联专线服务的工具。多台运行物联专线通程序的设备（比如：NAS，摄像头、手机、PC、服务器等），通过自己设定的相同组网口令，完成专线组网，即可互相完成直通专线连接。步骤如下：

### 第一步：设置组网口令

在“网络配置”页面，组网口令可以自行设置，但要注意口令长度和复杂性，以确保组网安全，也可以使用系统随机生成的组网口令，长度长，复杂性高，安全性高。



## 第二步：设置 IP

用户可设置固定 IP 地址，用户端建议选择自动分配 IP 地址。设置好 IP 后，下面的几项可以保持默认，点击“确定”按钮，回到如下的主界面：



### 第三步：组网

点击“接入安全专线网络”按钮，进行组网。

### 第四步：完成组网

出现下图所示界面，表示专线组网成功，同一个组网口令下的组网设备即可以互相进行正常的 IP 通信了。



## 附录： Q&A

Q1： 下载安装时遇到防火墙或杀毒软件拦截怎么办？

A： 在下载安装过程中，如遇防火墙或杀毒软件拦截或误杀的情况，建议用户临时关闭防火墙或杀毒软件。

Q2： 组网口令由系统随机生成，是否会有口令泄露风险？

A： 没有泄露风险。系统是帮助用户生成一个足够长且复杂的口令，提高组网的安全性。建议用户定期更换组网口令。

Q3： 之前下载的授权文件找不到了，同一个手机号，是否可以重复获取授权？是否可以用于不同设备？

A： 可以重复获取授权，也可以用于不同设备，但不能同时用在多个设备上。

Q4： 如何查看 Windows 电脑是 64 位还是 32 位？

A： 右键点击“我的电脑”，点击“属性”，可以看到电脑的 Windows 位数。

系统类型 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器